

Indeed AM Self Service

Indeed AM Self Service - это Web-приложение, которое работает на базе IIS. В данном модуле пользователь может осуществлять управление своими аунтификаторами.

Информация

Файлы для indeed AM Self Service расположены: **indeed AM\Indeed AM Self Service\<Homep версии>**\

- **IndeedAM.SelfService-x64.ru-ru.msi** - Пакет для установки Indeed AM Self Service.

Установка

1. Выполнить установку Indeed AM Self Service через запуск инсталлятора **IndeedAM.SelfService-x64.ru-ru.msi**
2. Добавить привязку **https** в настройках **Default Web Site** в IIS Manager.

Информация

Self Service является Web приложением, которое работает на базе IIS, в процессе установки для него по умолчанию включается обязательно требование SSL в настройках, что в свою очередь требует включенной привязки https.

Если вы не намерены использовать протокол https, необходимо отключить требование SSL в настройках IIS для Self Service.

- a. Запустите **IIS Manager** и раскройте пункт **Сайты (Sites)**.
- b. Выберите сайт **Default Web Site** и нажмите **Привязки (Bindings)** в разделе **Действия (Actions)**.
- c. Нажмите **Добавить (Add)**:
 - i. **Тип (Type)** - https.
 - ii. **Порт (Port)** - 443.
 - iii. Выберите **SSL-сертификат (SSL Certificate)**.
- d. Сохраните привязку.

Редактирование конфигурационного файла.

Информация

Для сохранения изменений в конфигурационном файле приложения, требуется запустить редактор с правами администратора.

1. Откройте конфигурационный файл Self Service **Web.config (C:\inetpub\wwwroot\iidselfservice\Web.config)**.

2. Укажите **URL** для подключения к серверу **Indeed** для параметра **Url** в тэге **amAuthServer**.

- а. Параметр Url** - url адрес сервера Indeed в формате **http(s)://
полное_dns_имя_сервера/easerver/**

Информация

Для игнорирования ошибок сертификата сервера необходимо изменить параметр **"isIgnoreCertErrors"** на значение **"true"** в файле **"applicationSettings.config"** (**iidselfservice\Config**).

Пример

```
<amAuthServer Url="https://amserv.indeed-id.local/easerver"/>
```

3. Укажите **URL** для подключения к серверу **Indeed SAML** для параметра **loginUrl** в тэге **amAuthentication**.

- а. Параметр loginUrl** - url адрес сервера с установленным компонентом **Indeed SAML idp** в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidsamlidp/**
- б. Параметр enableLogout** (Не обязательный) - включает возможность выполнять выход из Self Service.

Пример

```
<amAuthentication mode="Saml" loginUrl="http://saml.demo.local/iidsamlidp" enableLogout="true"/>
```

4. Откройте конфигурационный файл **SAML Web.config** (C: \inetpub\wwwroot\iidsamlidp\Web.config).

5. Укажите **URL** для доступа к серверу **Self Service** для параметра **SelfServiceUrl** в тэге **amPartnerServiceProviderSettings**.

- а. Параметр SelfServiceUrl** - url адрес сервера с установленным компонентом **Indeed SelfService** в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidselfservice/**


Пример

```
<amPartnerServiceProviderSettings SelfServiceUrl="http://dc.demo.local/iidselfservice/" EmcServiceUrl="EMC_SERVICE_URL"/>
```

6. После редактирования конфигурационных файлов перезапустите IIS сервер. SelfService будет доступен по адресу: **"http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidselfservice/"**

Вход в Self Service

1. Откройте в браузере Web интерфейс консоли Self Service.
2. В появившемся окне аутентификации SAML нажмите "**Back**" для выбора способа аутентификации, по умолчанию используется последний используемый способ.



INDEED ID

DEMOAdmin-Indeed

Enter the windows password

Enter the windows password

Back Next


3. Выберите способ аутентификации и нажмите "**Select**".

Информация

Если у пользователя нет обученного аутентификатора, то выберите "**Windows Password**".

Информация

Выход в сессии пользователя из SAML idp не влечет за собой выход пользователя из Self Service, до перезапуска браузера или истечения срока хранения cookie. Время хранения cookie для SAML idp - 30 минут.



INDEED ID


DEMOAdmin-Indeed

Choose an authentication method you want to use

- Passcode
- Windows Password + Passcode
- Hardware OTP + Passcode
- Hardware TOTP

Select

4. Введите пароль и нажмите "Sing in". Если ввод данных был успешный, то отобразится карточка пользователя.



The user profile card for 'Admin Indeed' displays a red circular logo with 'ID' and the following details:

- Имя учетной записи: Admin-Indeed@demo.local
- Путь: demo.local/Users/Admin Indeed
- Е-mail: Admin-Indeed@demo.local
- Телефон: (empty)

Below the profile are two tabs: 'История входов' and 'Аутентификаторы 2'. The 'История входов' tab is active, showing a table of login events.

Модуль	Время входа	Способ входа
Self Service	16.05.2019 15:44:54	Passcode
Enterprise Management Console	16.05.2019 14:53:39	Windows Token
SAML Identity Provider	16.05.2019 13:15:48	Passcode
RDP Windows Logon	16.05.2019 11:35:45	Passcode

5. Для выхода из Self Service выполните:


Информация

Данная опция будет активна если в пункте 3.b раздела "Установка", был настроен параметр **enableLogout**. По умолчанию отключена.

- Нажмите на имя пользователя в верхней части окна.
- Выберите "Выйти" из выпадающего списка.

Информация

При выходе из Self Service происходит автоматический выход из SAML idp.



Вы успешно вышли из сервиса самообслуживания Indeed Enterprise Authentication.

Войти

