

Indeed AM Self Service

Indeed AM Self Service - это Web-приложение, которое работает на базе IIS. В данном модуле пользователь может осуществлять управление своими аунтификаторами.

Информация

Файлы для indeed AM Self Service расположены: ***indeed AM\Indeed AM Self Service\<Номер версии>***

- **IndeedAM.SelfService-x64.ru-ru.msi** - Пакет для установки Indeed AM Self Service.

Установка

1. Выполнить установку Indeed AM Self Service через запуск инсталлятора **IndeedAM.SelfService-x64.ru-ru.msi**
2. Добавить привязку **https** в настройках **Default Web Site** в IIS Manager.

Информация

Self Service является Web приложением, которое работает на базе IIS, в процессе установки для него по умолчанию включается обязательно требование SSL в настройках, что в свою очередь требует включенной привязки https.

Если вы не намерены использовать протокол https, необходимо отключить требование SSL в настройках IIS для Self Service.

- a. Запустите **IIS Manager** и раскройте пункт **Сайты** (Sites).
- b. Выберите сайт **Default Web Site** и нажмите **Привязки** (Bindings) в разделе **Действия** (Actions).
- c. Нажмите **Добавить** (Add):
 - i. **Тип** (Type) - https.
 - ii. **Порт** (Port) - 443.
 - iii. Выберите **SSL-сертификат** (SSL Certificate).
- d. Сохраните привязку.

Редактирование конфигурационного файла.

И Информация

Для сохранения изменений в конфигурационном файле приложения, требуется запустить редактор с правами администратора.

1. Откройте конфигурационный файл Self Service **Web.config** (C:\inetpub\wwwroot\iidselfservice\Web.config).
2. Укажите **URL** для подключения к серверу **Indeed** для параметра **Url** в тэге **amAuthServer**.
 - а. **Параметр Url** - url адрес сервера Indeed в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/easerver/**

И Информация

Для игнорирования ошибок сертификата сервера необходимо изменить параметр **"isIgnoreCertErrors"** на значение **"true"** в файле **"applicationSettings.config"** (iidselfservice\Config).

Пример

```
<amAuthServer Url="https://amserv.indeed-id.local/easerver"/>
```

3. Укажите **URL** для подключения к серверу **Indeed SAML** для параметра **loginUrl** в тэге **amAuthentication**.
 - а. **Параметр loginUrl** - url адрес сервера с установленным компонентом **Indeed SAML idp** в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidsamlidp/**
 - б. **Параметр enableLogout** (Не обязательный) - включает возможность выполнять выход из Self Service.

Пример

```
<amAuthentication mode="Saml" loginUrl="http://saml.demo.local/iidsamlidp" enableLogout="true"/>
```

4. Откройте конфигурационный файл **SAML Web.config** (C:\inetpub\wwwroot\iidsamlidp\Web.config).

5. Укажите URL для доступа к серверу **Self Service** для параметра **SelfServiceUrl** в тэге **amPartnerServiceProviderSettings**.

а. Параметр **SelfServiceUrl** - url адрес сервера с установленным компонентом **Indeed SelfService** в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidselfservice/**

Пример

```
<amPartnerServiceProviderSettings SelfServiceUrl="http://dc.demo.local/iidselfservice/"  
EmcServiceUrl="EMC_SERVICE_URL"/>
```

6. После редактирования конфигурационных файлов перезапустите IIS сервер. SelfService будет доступен по адресу: "**http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidselfservice/**"

Вход в Self Service

1. Откройте в браузере Web интерфейс консоли Self Service.
2. В появившемся окне аутентификации SAML нажмите "**Back**" для выбора способа аутентификации, по умолчанию используется последний используемый способ.





DEMO\Admin-Indeed

Enter the windows password

Back

Next

3. Выберите способ аутентификации и нажмите **"Select"**.



Информация

Если у пользователя нет обученного аутентификатора, то выберите **"Windows Password"**.



Информация

Выход в сессии пользователя из SAML idp не влечет за собой выход пользователя из Self Service, до перезапуска браузера или истечения срока хранения cookie. Время хранения cookie для SAML idp - 30 минут.



DEMO\Admin-Indeed

Choose an authentication method you want to use

- ☐ Passcode
- ☒ Windows Password + Passcode
- ☐ Hardware OTP + Passcode
- ☐ Hardware TOTP

Select

4. Введите пароль и нажмите **"Sing in"**. Если ввод данных был успешный, то отобразится карточка пользователя.



Admin Indeed

Имя учетной записи Admin-Indeed@demo.local
Путь demo.local/Users/Admin Indeed
E-mail Admin-Indeed@demo.local
Телефон

История входов

[Аутентификаторы](#) 2

Модуль	Время входа	Способ входа
Self Service	16.05.2019 15:44:54	Passcode
Enterprise Management Console	16.05.2019 14:53:39	Windows Token
SAML Identity Provider	16.05.2019 13:15:48	Passcode
RDP Windows Logon	16.05.2019 11:35:45	Passcode

5. Для выхода из Self Service выполните:



Информация

Данная опция будет активна если в пункте 3.b раздела "**Установка**", был настроен параметр **enableLogout**. По умолчанию отключена.

- a. Нажмите на имя пользователя в верхней части окна.
- b. Выберите "**Выйти**" из выпадающего списка.



Информация

При выходе из Self Service происходит автоматический выход из SAML idp.



DEMO\Admin-Indeed ▾

РУС

👉 Выйти

INDEED ID

Вы успешно вышли из сервиса самообслуживания Indeed Enterprise Authentication.

Войти