

Indeed Email OTP Provider



Информация

Файлы для Indeed Email OTP Provider расположены: **indeed AM 7.0\Indeed Providers\Indeed Email OTP Provider\<Номер версии>**

- **IndeedID.EmailOTP.Provider.msi** - Пакет для установки Indeed Email OTP Provider
- **/Misc** - Файлы шаблонов политик.

О компоненте Indeed-Id Email OTP Provider



Примечание

Для использования **Indeed-Id Email OTP Provider** необходимо наличие сервера электронной почты. Данный сервер должен быть доступен с каждого сервера Indeed, на котором предполагается установка Indeed-Id Email OTP Provider.

Компонент Indeed-Id Email OTP Provider предназначен для аутентификации пользователей с применением технологии одноразовых паролей, доставляемых пользователям по электронной почте.

Одноразовый пароль представляет собой набор случайных символов (цифр, специальных символов и латинских букв). Генерация пароля происходит на сервере Indeed AM, затем пароль передается на сервис рассылки электронной почты, который пересылает его пользователю в виде письма. Передача данных происходит по протоколу SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol).

Установка

1. Выполнить установку Indeed Email OTP Provider через запуск инсталлятора **IndeedID.EmailOTP.Provider.msi**.
2. После завершения установки может потребоваться перезагрузка системы. Если программа установки предлагает выполнить перезагрузку, подтвердите данное действие.
3. Удаление/Восстановление продукта осуществляется стандартным для поддерживаемых ОС способом, через меню Панель управления.

Настройка параметров аутентификации



Информация

Перед настройкой групповой политики необходимо добавить в список административных шаблонов шаблоны политик Indeed-Id. Файлы шаблонов политик входят в состав дистрибутива провайдера и расположены в каталоге Misc.

Настройки SMTP-сервера

Политика применяется к серверам Indeed AM и позволяет задать следующие настройки для работы с SMTP-сервером:

- **Сервер (DNS-имя, IP-адрес)** – адрес подключения к серверу;
- **Порт** – порт подключения к серверу;
- **Таймаут сервера** – время ожидания ответа от сервера в секундах;
- **Тип соединения** – незащищенное, TLS или SSL;
- **Логин** – имя учетной записи для подключения к серверу;
- **Пароль** – пароль учетной записи для подключения к серверу;
- **Одноразовый пароль в теме письма** – если опция включена, то одноразовый пароль будет подставлен в тему письма, в противном случае в сам текст письма.
- **Текст письма** – имя и почта отправителя, тема и текст письма.



Информация

В тексте письма необходимо указать место вставки одноразового пароля с помощью тега .

Например:

Ваш одноразовый пароль: **<otp>** .

Если выставлена опция **Одноразовый пароль в теме письма**, то аналогичное место подстановки одноразового пароля необходимо указать в теме письма.

Не задан (Not Configured) или Отключен (Disabled)

Если политика не определена или отключена, то Indeed-Id Email OTP Provider не будет использоваться для аутентификации пользователя.

Включен (Enabled)

При включении политики Indeed-Id Email OTP Provider будет работать используя определенные в политике параметры.

Настройки генерации одноразового пароля

Политика применяется к серверам Indeed AM и позволяет задать длину и вхождение групп символов при генерации одноразового пароля.

Не задан (Not Configured) или Отключен (Disabled)

Если политика не задана или отключена, то пароль будет состоять из цифр и иметь длину 6 символов.

Включен (Enabled)

Одноразовый пароль будет генерироваться согласно заданным в политике правилам. Если политика включена, но не определена ни одна группа символов, то пароль будет состоять только из цифр (длина пароля по умолчанию – 6 символов).

