

Indeed SelfService

Indeed SelfService - это Web-приложение, которое работает на базе IIS. В данном модуле пользователь может осуществлять управление своими аунтификаторами.

Информация

Файлы для indeed SelfService расположены: *indeed AM 7\Indeed SelfService\<Версия>*

- **Indeed.SelfService-v7.1.0.x64.ru-ru.msi** - Пакет для установки Indeed SelfService.
- **/Misc/Server2012/Indeed.SelfService.IIS.Install.MSServer2012.ps1** - Скрипт для установки необходимых компонентов IIS сервера для Windows Server 2012.

Установка

1. Выполнить установку Indeed SelfService через запуск инсталлятора **Indeed.SelfService-v7.1.0.x64.ru-ru.msi**
2. Добавить привязку **https** в настройках **Default Web Site** в IIS Manager.

Информация

Indeed SelfService является Web приложением, которое работает на базе IIS, в процессе установки для него по умолчанию включается обязательно требование SSL в настройках, что в свою очередь требует включенной привязки https.

Если вы не намерены использовать протокол https, необходимо отключить требование SSL в настройках IIS для SelfService.

- a. Запустите **IIS Manager** и раскройте пункт **Сайты (Sites)**.
- b. Выберите сайт **Default Web Site** и нажмите **Привязки (Bindings)** в разделе **Действия (Actions)**.
- c. Нажмите **Добавить (Add)**:
 - i. **Тип (Type)** - https.
 - ii. **Порт (Port)** - 443.
 - iii. Выберите **SSL-сертификат (SSL Certificate)**.
- d. Сохраните привязку.

Редактирование конфигурационного файла.

1. Откройте конфигурационный файл SelfService **Web.config** (C:\inetpub\wwwroot\iidselfservice\Web.config).
2. Укажите **URL** для подключения к серверу **Indeed** для параметра **Url** в тэге **amAuthServer**.
 - a. **Параметр Url** - url адрес сервера Indeed в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/easerver/**

Информация

Для игнорирования ошибок сертификата сервера необходимо изменить параметр **"isIgnoreCertErrors"** на значение **"true"** в файле **"applicationSettings.config"** (iidselfservice\Config).

Пример

```
<amAuthServer Url="https://amserv.indeed-id.local/easerver"/>
```

3. Укажите **URL** для подключения к серверу **Indeed SAML** для параметра **loginUrl** в тэге **amAuthentication**.

- a. **Параметр loginUrl** - url адрес сервера с установленным компонентом **Indeed SAML idp** в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidsamlidp/**

Пример

```
<amAuthentication mode="Saml" loginUrl="http://saml.demo.local/iidsamlidp"/>
```

4. Откройте конфигурационный файл SAML **Web.config** (C:\inetpub\wwwroot\iidselfservice\Web.config).
5. Укажите **URL** для доступа к серверу **SelfService** для параметра **SelfServiceUrl** в тэге **amPartnerServiceProviderSettings**.

- а. Параметр **SelfServiceUrl** - url адрес сервера с установленным компонентом **Indeed SelfService** в формате **http(s)://полное_имя_сервера/iidsamlidp/**


Пример

```
<amAuthentication mode="Saml" loginUrl="http://saml.demo.local/iidsamlidp"/>
```


6. После редактирования конфигурационных файлов перезапустите IIS сервер. SelfService будет доступен по адресу: **"http(s)://полное_имя_сервера/iidselfservice/"**

Вход в SelfService

1. Откройте в браузере Web интерфейс консоли SelfService.
2. Введите доменный логин и пароль пользователя и нажмите **"Ок"**.



3. В появившемся окне аутентификации SAML введите имя пользователя в формате: **Имя_домена\имя пользователя** и нажмите **"Next"**.



4. Выберите способ аутентификации и нажмите **"Select"**.




Информация

Если у пользователя нет обученного аутентификатора, то выберите **"Windows Password"**.




Информация

Выход в сессии пользователя из SAML idp не влечет за собой выход пользователя из SelfService, до перезапуска браузера или истечения срока хранения cookie. Время хранения cookie для SAML idp - 30 минут.



5. Введите пароль и нажмите **"Sing In"**. Если ввод данных был успешный, то отобразится карточка пользователя.



6. Для выхода из SelfService выполните:
- Нажмите на имя пользователя в верхней части окна.
 - Выберите **"Выйти"** из выпадающего списка.



Информация

При выходе из SelfService происходит автоматический выход из SAML idp.

