

Indeed AM Admin Console

Indeed AM Admin Console - это Web-приложение, которое работает на базе IIS. В данном модуле осуществляется администрирование системы, через которую производятся все настройки системы и пользователей.

Информация

Файлы для Admin Console расположены: ***indeed AM\Indeed AM Admin Console\<Homep версии>***\

- **Indeed.AdminConsole-x64.ru-ru.msi** - Пакет для установки Admin Console.

Дополнительные файлы для установки Admin Console расположены: ***indeed AM***

- **Misc\Server2008\Indeed.AdminConsole.IIS.Install.MSServer2008.ps1** - Скрипт для установки необходимых компонентов IIS сервера для Windows Server 2008.
- **Misc\Server2008\NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe** - Пакет с обновлением Microsoft .NET Framework 4.5.2 для Windows Server 2008.
- **Misc\Server2012\AccessControlInitialConfig\Indeed.AdminConsole.IIS.Install.MSServer2012.ps1** - Скрипт для установки необходимых компонентов IIS сервера для Windows Server 2012.

Установка


1. Выполнить установку Indeed AM Admin Console через запуск инсталлятора **Indeed.AdminConsole-x64.ru-ru.msi**.
2. Добавить привязку **https** в настройках **Default Web Site** в IIS Manager.

Информация


Indeed AM Admin Console является Web приложением, которое работает на базе IIS, в процессе установки для него по умолчанию включается обязательно требование SSL в настройках, что в свою очередь требует включенной привязки https.

Если вы не намерены использовать протокол https, необходимо отключить требование SSL в настройках IIS для Admin Console.

- a. Запустите **IIS Manager** и раскройте пункт **Сайты (Sites)**.
 - b. Выберите сайт **Default Web Site** и нажмите **Привязки (Bindings)** в разделе **Действия (Actions)**.
 - c. Нажмите **Добавить (Add)**:
 - i. **Тип (Type)** - https.
 - ii. **Порт (Port)** - 443.
 - iii. Выберите **SSL-сертификат (SSL Certificate)**.
 - d. Сохраните привязку.
3. Настроить делегирование **Kerberos** для компьютера с установленным приложением **Indeed AM Admin Console**.



4. Добавить приложение **Admin Console** в local Internet.



Редактирование конфигурационного файла.

1. Откройте конфигурационный файл консоли **Web.config** (C:\inetpub\wwwroot\iidemc\Web.config).

Информация

Для сохранения изменений в конфигурационном файле приложения, требуется запустить редактор с правами администратора.

2. Укажите **URL** для подключения к серверу **Indeed AM** для параметра **Url** в тэге **amAuthServer**.

- a. **Параметр Url** - url адрес сервера Indeed в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/easerver/**

Информация

Для игнорирования ошибок сертификата сервера необходимо изменить параметр **"isIgnoreCertErrors"** на значение **"true"** в файле **"applicationSettings.config"** (iidemc\Config).

Пример

```
<amAuthServer Url="https://amserv.indeed-id.local/easerver"/>
```

3. Задайте url для подключения к лог серверу. Редактируем тег **logServer**.

- a. **URL** - url для подключения к log серверу в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/ils/api**.

Примечание

Если используется несколько серверов, указываем адрес балансировщика нагрузки.

- b. **CertificateThumbprint** - если закрытый ключ в реестре, а сертификат в хранилище компьютера.
- c. **CertificateFilePath** - если ключевая пара в pfx.
- d. **CertificateFilePassword** - пароль от pfx.

Пример

```
<logServer Url="http://log.indeed-id.local/ils/api/" CertificateThumbprint="" CertificateFilePath="" CertificateFilePassword=""/>
```

4. После редактирования конфигурационных файлов перезапустите IIS сервер. Admin Console будет доступен по адресу: **"http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidemc/"**

Настройка входа в Admin Console с использованием SAML IDP

Информация

Данная настройка не является обязательной

1. Откройте конфигурационный файл консоли **Web.config** (C:\inetpub\wwwroot\iidemc\Web.config).
2. Укажите **URL** для подключения к серверу **Indeed SAML** для параметра **loginUrl** в тэге **amAuthentication**.

- a. Параметр **loginUrl** - url адрес сервера с установленным компонентом **Indeed SAML idp** в формате **http(s)://полное_dns_имя_сервера/iidsamlidp/**

```
<amAuthentication mode="Saml" loginUrl="http://saml.demo.local/iidsamlidp"/>
```

3. В блоке:

```
<authentication mode="Windows">  
  <forms loginUrl="~/Account/Authenticate"></forms>  
</authentication>
```

Замените значение параметра **mode** на **Forms**

```
<authentication mode="Forms">  
  <forms loginUrl="~/Account/Authenticate"></forms>  
</authentication>
```

4. Сохраните изменения в конфигурационном файле.

Информация

Для отключения запроса доменного логин и пароля необходимо включить "**Проверку подлинности Windows**" для **iidsamlidp**, на сервере **SAML**.

Настройка выхода из Admin Console при использовании SAML idp

1. Откройте конфигурационный файл консоли **Web.config** (C:\inetpub\wwwroot\iidemc\Web.config).
2. Для тега **amAuthentication** добавьте параметр **enableLogout** со значение **true** (По умолчанию false).

Пример

```
<amAuthentication mode="Saml" loginUrl="http://saml.demo.local/iidsamlidp/" enableLogout="true"/>
```

3. Откройте конфигурационный файл **SAML Web.config** (C:\inetpub\wwwroot\iidsamlidp\Web.config).
4. Для параметра **EmcServiceUrl** в теге **amPartnerServiceProviderSettings** укажите URL адрес сервера **Admin Console**.

Пример

```
<amPartnerServiceProviderSettings SelfServiceUrl="http://dc.demo.local/iidselfservice/" EmcServiceUrl="http://dc.demo.local/iidemc"/>
```

5. Для выхода из Admin Console выполните:
 - a. Нажмите на имя пользователя в верхней части окна.
 - b. Выберите "**Выйти**" из выпадающего списка.

Информация

При выходе из Admin Console происходит автоматический выход из SAML idp.

