

Indeed AM Passcode Provider

ID Провайдера

{F696F05D-5466-42b4-BF52-21BEE1CB9529}

Информация

Файлы для Indeed Passcode Provider расположены: ***indeed AM\Indeed AM Providers\Indeed AM Passcode Provider\<Номер версии>***

- **IndeedAM Passcode Provider.msi** - Пакет для установки Indeed Passcode Provider
- **/Misc** - Файлы шаблонов политик.

О компоненте Indeed AM Passcode Provider

Indeed AM Passcode Provider предназначен для аутентификации пользователей по самостоятельно заданному паролю и совместного использования с продуктами Indeed AM.

Примечание

Для работы провайдера **Indeed AM Passcode Provider** требуется установка Indeed AM Bsp Broker.

Файлы для Indeed Bsp Broker расположены: ***indeed AM\Indeed Providers\Indeed Bsp Broker\<Номер версии>***

- **IndeedAM.AuthProviders.BspBroker.x64.ru-ru.msi** - Пакет для установки Indeed Bsp Broker

Установка

1. Выполнить установку Indeed AM Passcode Provider через запуск инсталлятора **Indeed AM Passcode Provider.msi**.
2. После завершения установки может потребоваться перезагрузка системы. Если программа установки предлагает выполнить перезагрузку, подтвердите это действие.
3. Удаление/Восстановление продукта осуществляется стандартным для поддерживаемых ОС способом через меню Панель управления.

Настройка параметров аутентификации



Информация

Перед настройкой групповой политики необходимо добавить в список административных шаблонов шаблоны политик Indeed AM. Файлы шаблонов политик входят в состав дистрибутива провайдера и расположены в каталоге Misc.

Настройки хранения пароля

Политика включает хранение sha1 хэша пароля Passcode вместо его значения. Если политика не определена или выключена, то пароль будет сохранен в оригинальном виде.

Настройки требований к паролю



Примечание

Для того чтобы изменения в настройках политик вступили в силу, необходимо выполнить обновление групповой политики. Для немедленного обновления групповой политики используйте команду **gpupdate /force**

Политика позволяет задать следующие требования к Passcode паролю:

- Минимальная длина пароля
- Максимальное количество вхождений каждого символа
- Допустимые символы (латинские буквы, цифры, специальные символы, пользовательские символы)
- Минимальное число символов из группы

Максимальное количество вхождений каждого символа может быть от 1 до 63 или 0, для отсутствия ограничения.

Группы символов:

- Цифры: 0-9
- Строчные латинские буквы: a-z
- Прописные латинские буквы: A-Z
- Специальные символы: . , < > / ? [] { } = + - _ \ | ! @ # \$ % ^ & * ()
- Пользовательская группа символов (группу символов задает пользователь для каждого приложения)

Информация

Если политика не определена или выключена, то пароль может состоять только из цифр, строчных латинских букв и иметь длину не менее 6 символов.