# Сбор логов серверных компонентов

### Сбор логов сервера Indeed AM

### Включение логирования

- 1. Откройте с правами администратора файл: **C:\inetpub\wwwroot\easerver\Config\nlog. config**
- 2. Для тегов "logger", в параметре "minlevel", установите значение "Trace", в параметре "enabled" установите "true".

3. Сохраните файл и выполните перезапуск сервера IIS.

### Сбор логов

- 1. Очистите существующие логи сервера Indeed AM в папке: **C**: \inetpub\wwwroot\easerver\Logs
- 2. Воспроизведите проблему.
- 3. Соберите архив с логами и пришлите с подробным описанием действий пользователя и указанием точного времени воспроизведения проблемы нам.

### Сбор логов Indeed AM Admin Console

Включение логирования

• Сбо

• Сбо

Cor

Сбо

Ser

• Сбо

Clo

Сбо Sel

C60

Сбо

- 1. Откройте с правами администратора файл: **C:\inetpub\wwwroot\iidemc\Config\nlog. config**
- 2. Для тега "logger", в параметре "minlevel", установите значение "Trace", в параметре "enabled" установите "true".

```
Пример

<rules>
    <logger name="*" writeTo="f1" minlevel="Trace" enabled="true" />
    </rules>
```

3. Сохраните файл и выполните перезапуск сервера IIS.

### Сбор логов

- Очистите существующие логи Indeed AM Admin Console в папке: C: \inetpub\wwwroot\iidemc\Logs
- 2. Воспроизведите проблему.
- 3. Соберите архив с логами и пришлите с подробным описанием действий пользователя и указанием точного времени воспроизведения проблемы нам.

# Сбор логов Indeed AM Log Server

#### Включение логирования

- 1. Откройте с правами администратора файл: C:\inetpub\wwwroot\ils\nlog.config
- 2. Для тега "logger", в параметре "minlevel", установите значение "Trace". Создайте параметр "enabled" и установите значение "true".

```
Пример

<rules>
    <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="fileLogErrors" enabled="true" />
    </rules>
```

3. Сохраните файл и выполните перезапуск сервера IIS.

### Сбор логов

- Очистите существующие логи Indeed AM Log Server в папке: C: \inetpub\wwwroot\ils\Logs
- 2. Воспроизведите проблему.
- **3.** Соберите архив с логами и пришлите с подробным описанием действий пользователя и указанием точного времени воспроизведения проблемы нам.

# Сбор логов Indeed AM AirKey CloudServer

### Включение логирования

- 1. Откройте с правами администратора файл: C:\inetpub\wwwroot\airkeycloud\nlog.config
- 2. Для тега "logger", в параметре "minlevel", установите значение "Trace", в параметре "enabled" установите "true".

```
Пример

<rules>
    <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="fileLog" enabled="true" />
    </rules>
```

**3.** Сохраните файл и выполните перезапуск сервера IIS.

### Сбор логов

- Очистите существующие логи сервера Indeed AirKey в папке: C: \inetpub\wwwroot\airkeycloud\logs
- 2. Воспроизведите проблему.
- **3.** Соберите архив с логами и пришлите с подробным описанием действий пользователя и указанием точного времени воспроизведения проблемы нам.

### Сбор логов Indeed AM SelfService

- 1. Откройте с правами администратора файл: C:\inetpub\wwwroot\iidselfservice\Config \nlog.config
- **2.** Для тега "logger", в параметре "minlevel", установите значение "Trace", в параметре "enabled" установите "true".

```
Пример

<rules>
  <logger name="*" writeTo="f1" minlevel="Trace" enabled="true" />
  </rules>
```

**3.** Сохраните файл и выполните перезапуск сервера IIS.

### Сбор логов

- Очистите существующие логи Indeed AM SelfService в папке: C: \inetpub\wwwroot\iidselfservice\logs
- 2. Воспроизведите проблему.
- **3.** Соберите архив с логами и пришлите с подробным описанием действий пользователя и указанием точного времени воспроизведения проблемы нам.

# Сбор логов Indeed AM SAML Idp

- 1. Откройте с правами администратора файл: C:\inetpub\wwwroot\iidsamlidp\Config\nlog. config
- **2.** Для тега "logger", в параметре "minlevel", установите значение "Trace", в параметре "enabled" установите "true".

```
Пример

<rules>
    <logger name="*" writeTo="f1" minlevel="Trace" enabled="true" />
    </rules>
```

**3.** Сохраните файл и выполните перезапуск сервера IIS.

### Сбор логов

- Очистите существующие логи Indeed AM SAML Idp в папке: C: \inetpub\wwwroot\iidsamlidp\logs
- **2.** Воспроизведите проблему.
- **3.** Соберите архив с логами и пришлите с подробным описанием действий пользователя и указанием точного времени воспроизведения проблемы нам.

### Сбор логов мастера конфигурации сервера

- 1. Откройте с правами администратора файл: C:\Program Files\Indeed EA\Wizard\NLog. config
- **2.** Для тега "logger", в параметре "minlevel", установите значение "Trace", в параметре "enabled" установите "true".

```
Пример

<rules>
  <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="f1" enabled="true" />
  </rules>
```

3. Сохраните файл.

# Сбор логов

- 1. Очистите существующие логи мастера конфигурации в папке: C:\Program Files\Indeed EA\Wizard\Logs
- 2. Воспроизведите проблему.
- **3.** Соберите архив с логами и пришлите с подробным описанием действий пользователя и указанием точного времени воспроизведения проблемы нам.